

KONFIGURACJA POCZTY NA TELEFONIE - ANDROID

1. Wchodzimy w ustawienia.
2. Kolejno "konta i synchronizacja".
3. Następnie "+ dodaj konto".
4. Wybieramy aplikację (może być domyślna, np. gmail osobiste (IMAP) lub inna pobrana - między innymi często używany outlook),
 - + **jeśli gmail:**
 - wpisujemy swój adres e-mail,
 - klikamy "KONFIGURACJA RĘCZNA",
 - zaznaczamy jakiego typu jest konto (zalecany IMAP),
 - wpisujemy hasło wygenerowane na serwerze,
 - klikamy "Dalej",
 - **USTAWIENIA SERWERA POCZTY PRZYCHODZĄCEJ** : nazwa użytkownika (adres e-mail), hasło, serwer : **klient.wizjanet.pl** i klikamy "Dalej",
 - **USTAWIENIA SERWERA POCZTY WYCHODZĄCEJ** : nazwa użytkownika (adres e-mail), hasło, serwer : **klient.wizjanet.pl** i klikamy "Dalej",
 - ponownie przekieruje nas do USTAWIENI SERWERA POCZTY WYCHODZĄCEJ, w której uzupełnimy dane o port : **465** oraz typ zabezpieczeń " **SSL/TLS** ", klikamy "Dalej",
 - pojawią się okienka z opcjami konta, zaznaczone są domyślnie wszystkie (możemy tak zostawić, jeżeli wszystkie z opcji nam odpowiadają) i klikamy "Dalej",
 - następnie dostajemy informację o skonfigurowaniu konta, klikamy "Dalej".
 - + **jeśli outlook:**
 - wpisujemy swój adres e-mail i klikamy "KONTYNUUJ",
 - zaznaczamy, jakiego typu konto wybieramy (zalecany IMAP),
 - wyświetlą się pola do uzupełnienia : adres e-mail, nazwa wyświetlana (np. imię i nazwisko), **SERWER POCZTY PRZYCHODZĄCEJ IMAP**: nazwa hosta/serwera IMAP: **klient.wizjanet.pl**, port : **993** , nazwa użytkownika IMAP (wpisujemy adres e-mail), wpisujemy hasło z serwera , **SERWER POCZTY WYCHODZĄCEJ IMAP**: nazwa hosta/serwera SMTP: **klient.wizjanet.pl**, port: **465** , nazwa użytkownika SMTP (wpisujemy adres e-mail), wpisujemy hasło z serwera - wówczas u góry w prawym rogu pojawi się "okejka", aby przejść dalej.

Poczty są gotowe do użytku i mają zsynchronizowane wiadomości.

Poniżej główne założenia ustawień poczty

Schemat konfiguracji w programie pocztowym:

Aby poprawnie skonfigurować skrzynkę, podajemy niezbędne ustawienia:

- Serwer poczty przychodzącej:

połączenie szyfrowane SSL dla IMAP: **klient.wizjanet.pl port 993**

połączenie szyfrowane SSL dla POP3: **klient.wizjanet.pl port 995**

- Serwer poczty wychodzącej:

połączenie szyfrowane SSL dla SMTP: **klient.wizjanet.pl port 465**

zaznaczona opcja wymaga uwierzytelniania (normalne hasło)